

Fijate en **lo que te llegó en la caja** (polvo, gel, o los dos) y buscá esa ficha. Los pasos van en orden.

1 · Agua limpia De la canilla. Nunca de lluvia ni tanque sucio.	2 · Guantes Siempre. Más aún en creolina y cipermetrina.	3 · Batí despacio Velocidad mínima, el accesorio inclinado y sin salir a la superficie: si sale, mete aire y hace espuma.	4 · No te pases de agua El agua de más no se puede sacar. Si dudás, poné menos.	5 · Dejá reposar Recién hecho está espumoso y parece aguado. No lo es.
---	--	---	---	--

Tabla de sal — sirve cualquier sal: fina, entrefina o gruesa			
PREPARÁS	JABÓN PREMIUM	DETERGENTE	MANOS · SHAMPOO
20 litros	1 kg	0,7 kg	1 kg
50 litros	2,25–2,5 kg	1,7 kg	2–2,25 kg
100 litros	4,5–5 kg	3,4 kg	4–4,5 kg
200 litros	9–10 kg	6,8 kg	8–9 kg

💡 **El truco de la jarra — sólo si el producto LLEVA sal**

Vale para: jabón Premium, detergente, jabón de manos y shampoos. Sacá una jarra del producto, echale **una cucharadita chica de sal** y revolvé.

Si espesa, al tacho le falta sal — agregá de a poco. **No te excedas: pasarse de sal BAJA la viscosidad.**

🚫 **El jabón eco y los dos suavizantes NO llevan sal.** Si esos quedaron aguados es que se pasó el agua: la sal no los arregla, sólo los estropea.

Jabón para ropa — Espesante (eco)
Te llegó un polvo Y un gel aparte · **no lleva sal**

- Volcá **el polvo** en el bidón limpio.
- Agregá **la mitad del agua** (50% del total).
- Batí **8 a 10 minutos**.
- Agregá **el gel** que vino aparte y revolvé.
- Agregá **esencia y color**, revolvé de nuevo.
- Completá con **el 50% de agua restante**.
- Batí **1 o 2 veces** más.
- Dejá reposar**.

🚫 **Lo que arruina el lote:** pasarte de agua. No se puede sacar.

Jabón para ropa — Base Less Premium
Te llegó sólo un gel · **lleva sal**

- Volcá **el gel** (la pasta) en el bidón limpio.
- Agregá **la mitad del agua**.
- Agregá **la sal** (ver tabla arriba).
- Batí **8 a 10 minutos**. Repetí **2 veces**.
- Completá con **el 50% restante**.
- Batí **1 vez** más.
- Dejá reposar**.

💡 **Si quedó aguado:** truco de la jarra.

Suavizante — Pasta profesional
Triple Perfume / Fijador · **no lleva sal**

- Volcá **la pasta** en el recipiente.
- Agregá **el 10% del agua, caliente**.
- Batí hasta que quede **una crema densa**.
- Agregá **otro 40% de agua fría** y revolvé.
- Con la mezcla ya fría:** esencia + color, revolvé.
- Completá **el 100% del agua** y batí.
- Batí **una última vez**.
- Dejá reposar**.

💡 **Para 100 o 200 L:** dejá la pasta en agua **toda la noche** y batí a la mañana. Se disuelve sin un grumo.

🚫 **Lo que arruina el lote:** batir fuerte. Se llena de espuma y tarda horas en bajar.

Suavizante — Espesante (eco)
Te llegó polvo + Bio.Suavi · **no lleva sal**

- Poné **el 50% del agua** en el recipiente.
- Agregá **el polvo**.
- Batí hasta formar **un gel espeso**.
- Reposar 4 horas**.
- Agregá **el resto del agua**.
- Agregá **Bio.Suavi + esencia + color**.
- Batí **1 o 2 veces**.
- Reposar 4 horas más**.

No mezcles los dos suavizantes

El **espesante eco** y la **pasta profesional** son dos químicas distintas: se cortan y **perdés el lote entero**. Cada una en su balde.

Detergente

- Agregá **la sal** (ver tabla: 1,7 kg para 50 L).
- Agregá **el 10% del agua total**.
- Agregá **el gel y los líquidos** de la pasta.
- Batí **2 minutos**.
- Agregá **esencia + color**.
- Agregá **el resto del agua**.
- Batí de nuevo.
- Dejá reposar**.

Jabón de manos · Shampoo de autos · Shampoo de mascotas
Los tres se preparan igual

- Agregá **la sal** (ver tabla).
- Agregá **el 10% del agua total**.
- Agregá **el gel y los líquidos** de la pasta.
- Batí **2 minutos**.
- Agregá **la esencia**.
- Agregá **el resto del agua**.
- Batí de nuevo.
- Dejá reposar**.

💡 **Si quedó aguado:** truco de la jarra.

Desodorante de pisos concentrado

- Fijate **cuántos litros** vas a preparar.
- Agregá **agua limpia** según lo que compraste — base de 20, 40 u 80 L.
- Poné un 20% menos de agua** que lo indicado: se siente mucho mejor el perfume.
- Incorporá **el concentrado** y mezclá hasta integrar.
- Envasá**.

Percarbonato quitamanchas

⚠ **Se activa con agua caliente: 50 a 60°.** En agua fría no hace nada, y hirviendo pierde poder y castiga la tela.

- Llená un balde con **agua bien caliente** (50-60°).
- Echá **una cucharada** de percarbonato.
- Va a **burbujear**: ese es el oxígeno trabajando.
- Dejá la prenda **en remojo 1 a 2 horas**. Manchas viejas: hasta 6-8 h.
- Lavá normal.**

1 kg = 28 usos. No decolora: va en ropa de color. Sirve también para alfombras, tapizados, manteles, trapos, el horno y recuperar toallas.

Base desengrasante — salen 3 productos

QUERÉS HACER	BASE	AGUA	TOTAL
Desengrasante de motores	1 L	2,5 L	3,5 L
Desengrasante de cocina	1 L	9 L	10 L
Limpiavidrios	1 L	21 L	22 L

Mezclá bien y envasá. El limpiavidrios, en pulverizador.

Sólo se diluyen

PRODUCTO	DILUCIÓN	NOTA
Perfume ropa y ambiente 1+20	1 + 20	Con 15 partes queda más concentrado. Pulverizador.
Creolina desinfectante	1 + 20	🧤 Guantes. Aplicar y dejar actuar.
Cipermetrina insecticida	1 + 100	🧤 Guantes. 1 L rinde 100 L.

Reforzadores — se agregan al producto ya hecho

CUÁL	CUÁNTO
De esencia	De a poco, probando. Ojo en la pasta Premium: la esencia de más le baja la viscosidad.
De colores	A ojo, según el color que quieras ver. Agregar se puede, sacar no.
De lavado y espesante (Less)	Uno por preparación.
De suavizante (pasta blanda)	Uno por preparación, para la pasta profesional.

Línea autos e industrial

PRODUCTO	CÓMO SE USA YA PREPARADO
Espuma Activa Snow Foam	100-150 ml en el vaso de la lanza, completá con agua. De abajo hacia arriba, 3 min , enjuagá.
Espuma Alcalina (prelavado)	Con hidrolavadora y lanza. Enjuagá siempre antes de que seque.
Desengrasante de Motor	Motor frío , dejá 3-5 min , cepillá lo cargado, enjuagá con presión suave.
Removedor de Insectos	Rociá sobre zona seca , 2 min sin que seque, paño húmedo y enjuagá.
Deseng. Industrial	1+3 para grasa pesada · 1+10 para el piso.

🔴 **El Industrial no toca aluminio, galvanizado ni pintura**

Tiene pH 13. Para el motor va el **Desengrasante de Motor**, hecho sin soda justamente por eso.

Listos para usar — no se preparan

Renovador de tableros	Directo con un paño limpio.
Silicona para tableros 250 ml	Ya viene diluida. Paño limpio.
Limpiador cremoso	Directo, frotar y enjuagar.
Repelente de mosquitos	Directo sobre la piel.
Perfume Intenso (base alcohol)	Puro, al pulverizador. No se diluye.
Aromatizante de auto · Difusor de varillas	Colgar / poner las varillas.

Me salió mal, ¿qué hago?

LO QUE VES	QUÉ PASÓ	QUÉ HACER
Quedó aguado jabón Premium · detergente · manos · shampoo	Le falta sal	Truco de la jarra. Si espesa, agregá sal de a poco.
Quedó aguado jabón eco · los dos suavizantes	Te pasaste de agua. Estos no llevan sal.	No le echés sal. Seguí batiendo y dejalo reposar: muchas veces levanta solo. Si igual quedó flojo, se corrige con la próxima tanda, cargando menos agua.
Quedó con grumos	Faltó batido	Seguí batiendo. Para 100-200 L, hidratar toda la noche.
Lleno de espuma	Batiste fuerte o el accesorio salía a la superficie	No es defecto: dejalo reposar.
Se cortó, se separó en dos	Mezclaste los dos suavizantes	No tiene arreglo. Escribinos antes de tirar nada.
Se separó guardado	Normal con el tiempo	Revolvé y listo.
El percarbonato no saca la mancha	El agua estaba fría	Tiene que estar a 50-60°.